



Área	Funcionalidade	Descrição	Interesse / Utilizações possíveis	Onde encontrar / Como configurar	Requer configurações?
Processo pool	Aviso por atraso	Criámos a possibilidade do utilizador de um processo pool enviar uma mensagem a avisar o gestor de pool e a portaria quando está atrasado. Esta opção está disponível na aplicação e na app XRP .	Avisar a portaria e o gestor da Pool de atrasos na devolução da viatura.	A funcionalidade pode ser desligada por pool: 1. Ir a Configurações > Pools > Pool 2. Selecionar a Pool 3. Na zona "Informação no processo", selecionar a opção "Sim" para o campo "O utilizador pode criar comentários por atraso?" Perfil: Pool - Configurações.	Não requer.
Portaria	Comentários de Danos	No página de gestão da portaria, o acesso ao registo de comentários de danos pode agora ser feito de forma direta, utilizando o ícone  disponível na linha do processo.	Simplificar a colocação de comentários de danos pela portaria.	O ecrã da gestão da portaria é acedido pelo menu: Portaria > Gestão. Perfil: Portaria - Porteiro.	Não requer.
Configurações	Pool	Passou a ser possível associar a todos os utilizadores de uma pool os grupos de veículos/máquinas que cada utilizador pode requisitar por ecrã. (A associação dos grupos aos utilizadores já estava disponível por ficheiro).	Permitir numa só ação associar os grupos a todos os utilizadores da Pool, o que simplifica a gestão quando da criação de novos grupos.	Para associar os grupos de veículos pela configuração da Pool: 1. Ir a Configurações > Pools > Pool 2. Selecionar a Pool 3. Na zona "Grupos da pool" selecionar o ícone  para adicionar o grupo a todos os utilizadores da pool. Perfil: Pool - Configurações.	Não requer Informação adicional na extranet (artigo 12470).
Configurações	Pool	Na configuração de uma pool passou a ser possível associar um ou mais grupos empresa.	Permite que ao colocar um veículo numa pool imediatamente sejam fixadas as regras a aplicar ao veículo/máquina em termos de: registo de utilização; gestão documental; IPO; IUC ;Seguro; campos específicos do cliente na ficha.	Para associar o Grupo Empresa à pool: 1. Ir a Configurações > Pools > Pool 2. Selecionar a Pool 3. Na zona "Grupos empresa da pool", utilizando o ícone (+) selecionar o Grupo empresa. Perfil: Pool - Configurações.	Não requer Informação adicional na extranet (artigo 12470).